

# Créer un bridge dans Proxmox

## Créer un bridge dans Proxmox

L'adresse IP eth0 de la distribution WSL est configurée par WSL. Il n'est pas possible de faire le lien entre un invité (conteneur LXC ou VM de Proxmox) et eth0. Un premier bridge doit alors être créé.

[https://pve.proxmox.com/wiki/Network\\_Configuration#\\_default\\_configuration\\_using\\_a\\_bridge](https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration#_default_configuration_using_a_bridge)

- modifier le fichier `/etc/network/interfaces` pour créer un bridge **vbr0** avec du **NAT** pour les conteneurs LXC et les VM que vous allez créer dans Proxmox.

Choisissez la plan d'adressage de votre choix. Ici 172.16.0.0/16.

Ne modifiez pas la configuration pour eth0

```
iface eth0 inet manual

auto vbr0
iface vbr0 inet static
    address 172.16.0.1/24
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

    post-up    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    post-up    iptables -t nat -A POSTROUTING -s '172.16.0.0/16' -o eth0 -j MASQUERADE
    post-down  iptables -t nat -D POSTROUTING -s '172.16.0.0/16' -o eth0 -j MASQUERADE
source /etc/network/interfaces.d/*
```

## Retour accueil Installer Proxmox avec WSL

- [Installer Proxmox avec WSL](#)

From:  
/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:  
</doku.php/reseau/cloud/proxmox/bridge?rev=1746280855>

Last update: **2025/05/03 16:00**

