# 1. Proxmox : utiliser une carte graphique Nvidia avec un conteneur LXC

Lien : https://shionn.github.io/draft/nvidia-proxmox-lxc-passthrought-ollama.html

## 1.1. Installation des pilotes sur le serveur Proxmox

- mise à jour du serveur

```
apt update && apt upgrade
```

- Installation des prérequis logiciels

```
apt install pve-nvidia-vgpu-helper nvtop pve-headers build-essential
```

- Pré configuration de Proxmox :

```
pve-nvidia-vgpu-helper setup
```

- Installation des paquets du driver nvidia.

```
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian13/x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb
apt install ./cuda-keyring_1.1-1_all.deb
apt update
apt upgrade
apt install nvidia-driver-cuda
```

- reboot du serveur
- il doit maintenant être possible d'utiliser l'outil nvidia-smi :

```
# nvidia-smi
Wed Jan 14 15:05:04 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 590.48.01              Driver Version: 590.48.01      CUDA Version: 13.1     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  Tesla T4                       On  |   00000000:86:00.0 Off |                    0 |
| N/A   38C    P8              8W /   70W |       0MiB /  15360MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   1  Tesla T4                       On  |   00000000:AF:00.0 Off |                    0 |
| N/A   38C    P8              9W /   70W |       0MiB /  15360MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

- Visualisation des périphériques Nvidia ajouté à l'hôte Proxmox :

```
# ls -l /dev/nvi*
crw-rw-rw- 1 root root 195,   0 Jan 12 23:18 /dev/nvidia0
crw-rw-rw- 1 root root 195,   1 Jan 12 23:18 /dev/nvidia1
crw-rw-rw- 1 root root 195, 255 Jan 12 23:18 /dev/nvidiactl
crw-rw-rw- 1 root root 195, 254 Jan 12 23:18 /dev/nvidia-modeset
crw-rw-rw- 1 root root 511,   0 Jan 14 11:56 /dev/nvidia-uvm
crw-rw-rw- 1 root root 511,   1 Jan 14 11:56 /dev/nvidia-uvm-tools

/dev/nvidia-caps:
```


```
total 0
cr-------- 1 root root 236, 1 Jan 14 11:56 nvidia-cap1
cr--r--r-- 1 root root 236, 2 Jan 14 11:56 nvidia-cap2
```


## 1.2. Nvidia dans le Container LXC


- mettre à jour le conteneur

```
apt update & apt upgrade
```

- Les conteneurs LXC n'ont pas besoin d'option particulière, ni besoin d'être privilégiés.
- Configurer Le passthrough (GPU passthrough) dans Proxmox pour les GPU des carte NVidia.
- ajoutez au conteneur LXC les périphériques passthrough




- Installez les drivers nvidia et la suite logicielle **cuda** dans le conteneur LXC (procédure semblable à celle de l'hote Proxmox).

```
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian13/x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb
apt install ./cuda-keyring_1.1-1_all.deb
apt update
apt install cuda-toolkit
apt install nvidia-driver-cuda
```

- commande **nvdia-smi** pour confirmer que la carte est disponible et fonctionnelle sur votre container.

```
nvdia-smi
```

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
**https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/cloud/proxmox/lxcnvidia?rev=1768577357**

Last update: **2026/01/16 15:29**