# Installation de Proxmox avec WSL

## Installation de la distribution Debian avec WSL

• installer WSL et la distribution Debian en la renommant **pve** en tant qu'administrateur depuis l'invite de commande cmd ou Powershell :

```
PS/> wsl --install -d debian --name pve
Installation en cours : Sous-système Windows pour Linux
[= 3,0% ]
Debian GNU/Linux a été installé.
L'opération demandée est réussie. Les modifications ne seront pas effectives avant que le système ne
soit réamorcé.
```

- redémarrage de Windows si c'est la première installation de WSL
- vérifier la présence de la distribution pve (distribution installée mais stoppée):

```
PS/> wsl -l -v
```

• démarrez la distribution pve

wsl -d pve

- définissez le compte utilisateur sio et son mot de passe Sio1234\*
- passer root et changer le mot de passe car il devra être utilisé pour se connecter à l'interface d'administration de Proxmox

# Passer en root
\$ sudo -i

# Définir le mot de passe du compte root. Nécessaire pour se logger à l'interface Web d'administration de Proxmox.

passwd

# Vérifier la version de Debian pour connaître quelle version récente de Proxmox est installable # cat /etc/os-release # VERSION="12 (bookworm)" Se rendre à l'URL du WIki de PVE (https://pve.proxmox.com/wiki/FAQ#faq-support-table) et prenez

connaissance de la version à installer. Pour Debian 12 c'est PVE 8.x.

### Vérifier l'activation de systemd (cela est fait défaut)

Vérifier dans le fichier /etc/wsl.conf la présence de la ligne suivante dans la rublique boot:

[boot] systemd=true

Depuis Powershell, fermez puis relancer la distribution WSL Debian

PS> wsl.exe --shutdown PS> wsl -d pve

#### **Configuration réseau**

Important : une configuration incorrecte de la configuration IP de la distribution ne permettra pas d'accéder à l'interface Web de Proxmox

- Configurer WSL2 :
  - pour ne pas réécrire le fichier **/etc/hosts** ainsi que le fichier **/etc/resolv.conf** à chaque démarrage de la distribution, en ajoutant ces lignes au fichier **/etc/wsl.conf** de la VM Debian avec la création d'une rubrique [network].
    - pour personnaliser le nom de la distribution afin de l'appeler pve (Proxmox Virtual Environment). Il sera nécessaire de mettre à jour le fichier /etc/hosts en conséquence (voir plus loin dans le document).

Le fichier /etc/wsl.confcontient déjà une section [boot] pour activer systemd :

Last update: 2025/05/04 18:32	reseau:cloud:proxmox:installproxmoxwsl/doku.php/reseau/cloud/proxmox/installproxmoxwsl?rev=1746376379
----------------------------------	---

```
[network]
hostname = pve
generateHosts = false
generateResolvConf = false
```

modifier ou créez le fichier /etc/resolv.conf pour indiquer l'adresse IP du serveur de nom de votre choix

#### nameserver 8.8.8.8

• prenez connaissance de l'adresse IP de la distribution (ici 192.168.165.155/20) :

# ip a

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:15:5d:23:ef:de brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.28.38.112/20 brd 172.28.47.255 scope global eth0
```

mettre à jour le fichier /etc/hosts en ajoutant une entrée pour votre adresse IP du poste car le nom d'hôte de votre machine doit pouvoir être résolu via /etc/hosts. Pour cela il faut remplacer l'adresse 127.0.1.1 présente par défaut par l'adresse IP de votre distribution. Par exemple, si votre adresse IP de la distribution est 172.28.38.112/20 et pour utiliser le nom pve, votre fichier /etc/hosts pourrait ressembler à :

```
    127.0.0.1
    localhost

    #127.0.0.1
    PC-perso.
    PC-perso

    172.28.38.112
    pve.
    pve
```

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

• tester si votre configuration est correcte à l'aide de la commande hostname :

```
# hostname
pve
```

# hostname --ip-address
172.28.38.112

### Installer les prérequis

apt update && apt upgrade -y apt install -y apt-transport-https python3-requests lsb-release

• Ajouter le dépôt de Proxmox VE

echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" >
/etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list

• Ajoutez la clé du dépôt de Proxmox VE en tant que root (ou utilisez sudo):

```
apt install -y wget
```

wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bookworm.gpg -0
/etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg

```
# verifier la clé
sha512sum /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg
7da6fe34168adc6e479327ba517796d4702fa2f8b4f0a9833f5ea6e6b48f6507a6da403a274fe201595edc86a84463d50383d07f
64bdde2e3658108db7d6dc87 /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg
```

### Mettre à jour le référentiel et le système

apt update && apt full-upgrade

### Installer le noyau Proxmox VE

apt install -y proxmox-default-kernel
systemctl reboot

### Installer et configurer de Postfix

L'installation et la configuration de Postfix est nécessaire pour pouvoir ensuite installer Proxmox

• installation de Postfix

choisissez comme configuration Local only

apt install postfix

### **Installer Proxmox**

Lancer l'installation depuis un shell root

apt install -y proxmox-ve open-iscsi chrony

Recommended: Remove the os-prober Package The os-prober package scans all the partitions of your host to create dual-boot GRUB entries. But the scanned partitions can also include those assigned to virtual machines, which one doesn't want to add as boot entry.

If you didn't install Proxmox VE as dual boot beside another OS, you can safely remove the os-prober package:

apt remove -y os-prober

### Permettre l'utilisation des conteneurs LXC

Proxmox détecte s'il est virtualisé et ne permet pas la création de conteneurs LXC.

Pour le permettre, modifiez la condition suivante dans le fichier /lib/systemd/system/lxcfs.service

remplacez

[Unit] ConditionVirtualization=!container

• par

```
[Unit]
ConditionVirtualization=container
```

### Vérifiez que tout fonctionne

Redémarrer la distribution **pve** et se connecter avec le compte root depuis PowerShell:

```
PS> wsl --shutdown # If you need to reboot
PS> wsl -d pve --user root
```

Proxmox devrait fonctionner. L'interface utilisateur Web est accessible à l'adresse https://localhost:8006.

Pour un accès en SSH, déposez votre clé publique dans /root/.ssh/authorized\_keys.

L'adresse IP de la distribution pve est dans le plan d'adressage 172.28.32.0/20 de WSL en mode réseau NAT.

Exemple :

```
# ip a
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen
1000
```

link/ether 00:15:5d:a5:6c:be brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.28.38.112/20 brd 172.28.47.255 scope global eth0

### Debogage

```
# log
journalctl -xe
# les services
systemctl status pve-cluster
```

### **Renommer la distribution pve**

- Exporter la distribution
- wsl --export pve C:\chemin\vers\pve.tar
  - Désenregistrer l'ancienne distribution :
- wsl --unregister pve
  - Importer la distribution avec un nouveau nom :
- wsl --import nouveaupve C:\nouvel\emplacement C:\chemin\vers\pve.tar

# **Retour accueil Installer Proxmox avec WSL**

• Installer Proxmox avec WSL

From: / - Les cours du BTS SIO

Permanent link: /doku.php/reseau/cloud/proxmox/installproxmoxwsl?rev=1746376379

Last update: 2025/05/04 18:32

