

Configurer le service Agent relais DHCP avec Linux Debian

Préalable

Pour ce document :

- le serveur qui **héberge le service DHCP** est appelée **DHCP** ;
- Le **réseau IP** sur lequel se trouve le serveur DHCP est 172.17.0.0/17 ;
- l'adresse IP du serveur DHCP est 172.17.0.1X/17 ;
- le serveur qui va héberger le service **Agent relais DHCP** est appelé **relaisDHCP** et est situé dans le VLAN Utilisateurs.

Principe

Les **trames arp** échangées entre le **serveur DHCP** et les **clients DHCP** ne traversent pas les routeurs.

Les clients DHCP situés sur un autre sous-réseau (192.168.2.0/24) que le serveur DHCP(172.17.0.1X/17) **peuvent cependant d'obtenir** des adresses IP grâce à l'**agent relais DHCP**.

Votre infrastructure :

- Un **sous-réseau IP 192.168.1.0/24** avec un serveur **DHCP** qui a le service DHCP configuré pour gérer la plage d'adresses IP du sous-réseau **172.17.0.0/17** ;
- Un **sous-réseau IP 192.168.2.0/24** avec un **agent relais DHCP** sur lequel vous allez installer le service **agent relais DHCP** pour permettre aux hôtes de ce sous-réseau d'utiliser le service DHCP.

Le serveur **DHCP** et l'**agent relais** ont des **adresses IP statiques**. Le dialogue traverse le routeur et se fait en unicast.

Installation et configuration de l'agent relais DHCP

Vous allez installer le service agent relais DHCP sur le serveur relaisDHCP.

Mode de fonctionnement de l'agent relais DHCP:

- L'agent relais DHCP écoute les requêtes et les réponses **BOOTP** et **DHCP**.
- Quand une requête arrive, l'agent route la requête vers la liste de serveurs spécifiée sur la ligne de commande.
- Quand une réponse arrive d'un serveur, l'agent transmet la réponse (broadcast ou unicast cela dépend de la réponse) sur le segment d'où provenait la requête (broadcast) ou directement

vers le client (unicast).



Attention, ce service ne doit être **installé qu'une seule fois**. Vérifiez s'il est déjà installé en regardant si le fichier **/etc/default/isc-dhcp-relay** est déjà présent. Si le fichier est déjà présent, il suffira seulement de le mettre à jour.

Pour installer le paquet dhcprelay :

```
relaisDHCP:~# apt-get install isc-dhcp-relay
```



Remarque : Il y aura quelques messages d'erreur ; n'en tenez pas compte.

L'assistant d'installation va vous demander de valider l'installation des paquets. Acceptez de le faire même pour les paquets non vérifiés.

Ensuite vous indiquerez l'adresse du serveur DHCP : indiquez 172.17.0.1X

DHCP Relay

Please enter the hostname or IP address of at least one DHCP server to which DHCP and BOOTP requests should be relayed.

You can specify multiple server names or IP addresses (in a space-separated list).

Servers the DHCP relay should forward requests to:

172.16.0.10

<Ok>

Il vous sera ensuite demandé d'indiquer sur quelle interface réseau l'agent relais DHCP va écouter les demandes d'adresse IP. **N'indiquez aucune interface.**

DHCP Relay

Please specify which network interface(s) the DHCP relay should attempt to configure. Multiple interface names should be entered as a space-separated list.


Leave this field blank to allow for automatic detection and configuration of network interfaces by the DHCP relay, in which case only broadcast interfaces will be used (if possible).

Interfaces the DHCP relay should listen on:

<Ok>

Il vous sera ensuite demandé de précisez des options.

Ne précisez aucune option.



Vous pouvez visualiser le fichier de configuration de l'agent relais DHCP dans **/etc/default/isc-dhcp-relay**.

```
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts
#
# This is a POSIX shell fragment
#
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="172.17.0.1X"
# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES=""
# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

IL reste à lancer l'**agent relais DHCP** et rajouter ensuite une étendue pour le sous-réseau du 192.168.2.0/24 dans le fichier de configuration du serveur DHCP (172.17.0.1X).

Pour redémarrer le service agent relais DHCP sur le serveur **relaisDHCP** :

```
relaisDHCP:~# /etc/init.d/isc-dhcp-relay start
```

Modification de la configuration du service DHCP et test

Pour définir un nouveau subnet dans le fichier **dhcpd.conf** du serveur DHCP, ajoutez les lignes suivantes

```
subnet 172.17.0.0 netmask 255.255.128.0 {
    range 172.17.0.20X 172.17.0.20X;
    option routers 172.17.0.1;
    option broadcast-address 172.17.127.255;
}
```

Pour redémarrer le service sur le serveur **DHCP** :

```
DHCP:~# systemctl restart isc-dhcp-server
```

Last
update: 2023/09/13 17:16 reseau:dhcp:relaydhcpdebian <https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/dhcp/relaydhcpdebian?rev=1694618195>

Et maintenant il ne reste plus qu'à tester que les STAs du sous-réseaux 192.168.2.0/24 peuvent bien obtenir une adresse IP.

From:
<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/> - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/dhcp/relaydhcpdebian?rev=1694618195>

Last update: **2023/09/13 17:16**

