Labo Stormshield

Fiche 11 – Infrastructures à clés pubiques (PKI)

Table des matières

I Gestion des certificats	1
1 Écran de gestion	1
2 CA interne et externe	2
Il Création d'une autorité de certification.	3
III Création d'une identité serveur.	4
IV Création et gestion d'une identité utilisateur.	5
V Gestion des identités et certificats	6

Document 1 : Rappels et vocabulaire **Document 2** : Fonctionnalités de la PKI de Stormshield

I Gestion des certificats

Les pare-feu Stormshield intègrent les fonctions permettant la gestion des certificats.

1 Écran de gestion

Se rendre au menu CONFIGURATION / OBJETS / Certificats et PKI



+Ajouter lance des assistants de configuration permettant d'ajouter des éléments dans les objets :

- Autorité racine : permet de créer une autorité de certification racine gérée par le firewall. Cette autorité peut être une sous-autorité d'une PKI externe.
- **Sous-autorité** :permet de créer une autorité de certification dépendant d'une autre CA. L'autorité parente doit être gérée par le boitier.
- **Identité** *utilisateur* : permet de créer une identité *utilisateur* dépendant d'une autorité de certification gérée par le boitier.
- Identité serveur : permet de créer une identité serveur dépendant d'une autorité de certification gérée par le boitier.
- **Smartcard** : permet de créer une identité Smartcard dépendant d'une autorité de certification gérée par le boitier.
- Importer un fichier : le fichier importé peut être une identité, un certificat, une CRL.

2 CA interne et externe

CA interne

Cette fonctionnalité de gestion d'une infrastructure à clés publiques permet de répondre à un grand nombre de cas d'usage :

- Le pare-feu agit en tant qu'autorité de certification racine (root CA) : le boîtier SNS permet de définir les chaînes de confiance nécessaires à une authentification par certificat. Des autorités par défaut sont disponibles pour signer les certificats utilisés par le proxy SSL ou livrer les certificats nécessaires au fonctionnement du VPN SSL. Son certificat d'autorité est auto-signé. Les fonctions proposées par le boîtier SNS permettent de répondre pleinement au rôle d'autorité de certification (création de certificat de différentes natures, signature de CSR, révocation de certificat et gestion de CRL).
- Le pare-feu agit en tant que sous-autorité de certification : il est possible de définir un boîtier SNS comme étant une sous-autorité de certification d'une CA parente (gérée obligatoirement sur le même boîtier). Le certificat de la sous-autorité est signé par l'autorité parente (pas nécessairement une autorité racine), laquelle est une autorité interne ou externe. Cela permet d'organiser plus finement la répartition et la distribution des identités, par usages ou par entités d'une même entreprise.



CA externe

Dans le cadre d'usage d'une CA externe, les fonctionnalités proposées permettent essentiellement d'importer des certificats et de définir les relations de confiance pour divers usages :

- Import de certificats d'autorité de certification.
- Import de certificats d'équipements.
- Import de certificats et de clés privés d'équipements (fichiers « .p12 » protégés ou pas par mot de passe).

Le firewall agit en tant que PKI en permettant l'import de certificats, voire d'identités (protégées par des fichiers de type PKCS#12), émis par une CA externe

Les certificats importés sont accessibles aux modules requérant une authentification par certificats (interface d'administration, VPN SSL, VPN Ipsec, etc.)

II Création d'une autorité de certification

- Se rendre au menu CONFIGURATION / OBJETS / Certificats et PKI
- Cliquer sur Ajouter puis sélectionner AJOUTER UNE AUTORITÉ RACINE À LA PKI
- Autorité racine.
- Renseigner un CN (obligatoire): il s'agit d'un nom permettant d'identifier votre autorité racine, dans la limite de 64 caractères. Ce nom peut faire référence à une organisation, un utilisateur, un serveur, une machine, etc.
- Renseigner un Identifiant (facultatif) : vous pouvez ici indiquer un raccourci de votre CN, utile pour vos lignes de commande.
- renseigner les attributs de l'autorité. Ces informations seront présentes dans le certificat de l'autorité ainsi que dans les certificats qu'elle émettra :
 - Organisation (O) : nom de votre société.
 - Unité d'organisation (OU) : "branche" de votre société.
 - Lieu (L) : ville dans laquelle est située votre société
 - État ou province (ST) : département géographique de votre société.
 - Pays (C) : pays dans laquelle est située votre société
- Cliquer sur **Suivant**.
- Saisir le mot de passe destiné à protéger l'autorité racine et confirmez-le. Une jauge indique le degré de robustesse de votre mot de passe. Il est recommandé de combiner les lettres minuscules, majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux.
- Renseigner votre E-mail (facultatif) afin de recevoir un message vous confirmant la création de votre autorité.
- Modifier éventuellement des éléments du certificat :
 - → la valeur de la durée de validité (jours) conseillée des certificats est de 365 jours (proposée par défaut). Ce champ correspond au nombre de jours durant lesquels votre certificat d'autorité et par conséquent votre PKI seront valides. Cette date influe sur tous les aspects de votre PKI. En effet, une fois ce certificat expiré, tous les certificats utilisateurs le seront également. Cette valeur qui ne doit pas excéder 3650 jours ne sera pas modifiable par la suite.
 - Vous pouvez aussi modifier la Taille de clé (en bits) du certificat. Bien que les clés de grande taille soient plus efficaces, il est déconseillé d'utiliser celles-ci avec les équipements d'entrée de gamme, pour des raisons de temps de génération.

car. min.):	•••••							
Confirmer le mot de passe:								
		Excellent						
E-mail:								
/alidité (jours):		3650		-				
Type de clé:		RSA		•				
		4000		_				

Cliquez sur **Suivant** puis encore sur **Suivant**.

	ERTIFICATION	
Nom (CN):	pkicub	
Identifiant:	pkicub	
Attributs de l'autorité Organisation (0):	CUB	
Attributs de l'autorité Organisation (O): Unité d'organisation (OU):	CUB Informatique	
Attributs de l'autorité Organisation (O): Unité d'organisation (OU): Ville (L):	CUB Informatique Paris	
Attributs de l'autorité Organisation (0): Unité d'organisation (OU): Ville (L): État (ST):	CUB Informatique Paris Île-de-France	

X ANNULER « PRÉCÉDENT » SUIVANT

Un résumé des informations saisies vous est présenté : RÉSUMÉ

reminez dei assistant ann de creer i identite Autorite ci-dessous					
Nom:	pkicub				
Identifiant:	pkicub				
Organisation (0):	CUB				
Unité d'organisation (OU):	Informatique				
Ville (L):	Paris				
État (ST):	Île-de-France				
Pays (C):	FR				
Adresse e-mail (E):					
Type de clé:	RSA				
Taille de clé:	4096				
Valide jusque Sun Apr 11 2032 14:06	:05 GMT+0200 (heure d'été d'Europe centrale) soit 3650 jours				

Cliquer sur **Terminer**.

dans la partie droite de l'écran.

L'autorité est automatiquement ajoutée à l'arborescence des autorités, identités et certificats définis sur le firewall.

Un clic sur l'autorité affiche ses informations détaillées

OBJETS / CERTIFICATS ET PKI

Q Entrer un filtre	* Filtre : Tous
🗄 🗈 sslvpn-full-default-autho	rity 👂
SSL proxy default author	ity 👂
💷 pkicub	۶



III Création d'une identité serveur

Voir « fiche 12 – Le VPN », pages 14 à 18.

IV Création et gestion d'une identité utilisateur

Première méthode à partir d'un utilisateur créé dans l'annuaire LDAP interne du firewall

il est possible de générer une identité *utilisateur* directement depuis l'annuaire LDAP interne du firewall. Dans ce cas, le choix de l'autorité signataire se porte automatiquement sur la CA désignée par défaut.

Leätitie D	energete Opdimbourg out fr		COMPTE	CERTIFICAT	MEMBRE DES	GROUPE
гаенна в	sonaparte@edimbourg.cub.ir		🔹 Créer l'ide	ntité 🗙 Suppri	mer	
	CRÉATION DE L'IDENTITÉ U	TILISATEUR			×	
	Le mot de passe de l'autorité d utilisateur.	e certification (C	CA) est nécessaire à	la création d'un certific	cat	
	Protection du certificat p	our sa publicati	ion (export)			
	Mot de passe (8 car. min	.):				
	Confirmez le mot de pass	se: •••••	•••			
			Excelle	nt		
	Mot de passe de l'autorité	é de certificatio	n			
	Mot de passe:					
	Mot de passe:				P	
	Mot de passe:				Þ	
	Mot de passe:				P	
	Mot de passe:	ANNULER	✓ CRÉER L'IDENT	πέ	Þ	
	Mot de passe:	ANNULER	✓ CRÉER L'IDENTI	πé		
Clique	Mot de passe:	ANNULER ⇒ Le certifica	✓ CRÉER L'IDENTI at de l'utilisater	πé ur s'affiche	2	
Clique	Mot de passe:	ANNULER	✓ CRÉER L'IDENTI at de l'utilisateu ICAT MEMBRE DES (ITÉ ur s'affiche groupes		
Clique	Mot de passe:	ANNULER	✓ CRÉER L'IDENT at de l'utilisater ICAT MEMBRE DES (Supprimer	πé ur s'affiche groupes		^
Clique	Mot de passe:	ANNULER > Le certifica COMPTE CERTIF + Créer l'identité X alidité	✓ CRÉER L'IDENT at de l'utilisateu ICAT MEMBRE DES (Supprimer	ITÉ ur s'affiche groupes		^
Clique:	Mot de passe: •••• r sur « Créer l'identité » = 30naparte@edimbourg.cub.fr	ANNULER	CRÉER L'IDENT at de l'utilisateu ICAT MEMBRE DES (Supprimer	ITÉ UI S'Affiche GROUPES 28:20 2022 GMT		Â
Clique	Mot de passe:	ANNULER > Le certifica COMPTE CERTIF + Créer Fidentité × alidité mis le: (piration:	CRÉER L'IDENT at de l'utilisateu ICAT MEMBRE DES (Supprimer Apr 13 20: Apr 14 20:	ITÉ UI S'Affiche SROUPES 28:20 2022 GMT 28:20 2023 GMT		^
Clique	Mot de passe:	ANNULER ANN	✓ CRÉER L'IDENTI at de l'utilisateu ICAT MEMBRE DES (Supprimer Apr 13 20: Apr 14 20:	ITÉ Ur S'affiche SROUPES 28:20 2022 GMT 28:20 2023 GMT		
Clique	Mot de passe:	ANNULER	✓ CRÉER L'IDENTI at de l'utilisateu ICAT MEMBRE DES (Supprimer Apr 13 20:: Apr 14 20:	ITÉ JIT S'affiche GROUPES 28:20 2022 GMT 28:20 2023 GMT 28:20 2023 GMT EEcosse/L=Edimbourg/O=CUB//	OU=Edimbourg/CN=Laëtitia	
Clique	Mot de passe:	ANNULER	CRÉER L'IDENT At de l'utilisateu ICAT MEMBRE DES (Supprimer Apr 13 20: /C=GB/ST: Bonaparte, Laëtitia Bo	TTÉ UT S'affiche GROUPES 28:20 2022 GMT 28:20 2023 GMT 28:20 2023 GMT =Ecosse/L=Edimbourg/O=CUB// remailAddress=ibona@edimbournaparte	OUJ=Edimbourg/CN=Laëtitia urg.cub.fr	
Clique	Mot de passe:	ANNULER ANNULER ANNULER ANNULER COMPTE CERTIF CERTIF CERTIF CERTIF	✓ CRÉER L'IDENTI at de l'utilisateu ICAT MEMBRE DES (Supprimer Apr 13 20: Apr 14 20: /C=GB/ST: Bonaparte, Laëtitia Bo (): CUB	ITÉ JIT S'Affiche GROUPES 28:20 2022 GMT 28:20 2023 GMT 28:20 2023 GMT Eccosse/L=Edimbourg/O=CUB// remailAddress=lbona@edimbou naparte	OU=Edimbourg/CN=Laëtitia irg.cub.fr	

Il est également visible via le menu OBJETS / CERTIFICATS et PKI

G		β	_	DÉTAILS	RÉVOCATION (CRL)	PROFILS DE CERTIFICATS
	Laëtitia Bonaparte	٩		Validité		
				Émis le:		Apr 13 20:28:20 2022 GMT
				Expiration:		Apr 14 20:28:20 2023 GMT

Deuxième méthode

- Se rendre au menu CONFIGURATION / OBJETS / Certificats et PKI
- Cliquer sur **+Ajouter** puis Identité Utilisateur.
- Renseigner :
 - 1. un CN (obligatoire) : nom permettant d'identifier l'utilisateur dans la limite de 64 caractères.
 - un Identifiant (facultatif) : vous pouvez ici indiquer un raccourci de votre CN, utile pour vos lignes de commande (exemple : si le CN est un couple Prénom+Nom, l'identifiant peut correspondre aux initiales du CN).
 - 3. l'adresse e-mail (obligatoire) de l'utilisateur pour lequel vous créez une identité.
- Cliquer sur Suivant.
- Sélectionner l'Autorité parente destinée à signer le certificat de l'identité.
- Renseigner le Mot de passe de l'autorité parente.



Les attributs de l'autorité sont automatiquement ajoutés. Ils seront présents dans le certificat utilisateur.

Cliquer sur Suivant.



Lorsque le firewall dispose d'un TPM et que celui-ci a été initialisé, cocher la case Protéger cette identité à l'aide du TPM pour enregistrer cette identité sur le TPM.

Modifier éventuellement des éléments du certificat : la valeur de la durée de validité (jours) conseillée des certificats est de 365 jours (proposée par défaut). Vous pouvez aussi modifier la Taille de clé (en bits) du certificat. Bien que les clés de grande taille soient plus efficaces, il est déconseillé d'utiliser celles-ci avec les équipements d'entrée de gamme, pour des raisons de temps de génération.



Si l'autorité utilisée pour générer le certificat est l'autorité par défaut du firewall ET si un utilisateur déclaré dans l'annuaire LDAP référence la même adresse e-mail que celle précisée à l'étape 3, vous pouvez associer automatiquement cette identité à l'utilisateur correspondant :

- Cocher la case Publier cette identité dans l'annuaire LDAP,
- Saisissez deux fois un mot de passe destiné à protéger le conteneur PKCS#12 de l'identité.
- Cliquer sur Suivant ⇒ Un résumé des informations saisies vous est présenté.
- Cliquer sur Terminer.

L'identité est automatiquement ajoutée à l'arborescence des autorités, identités et certificats définis sur le firewall, sous son autorité parente.

V Gestion des identités et certificats

Menu Télécharger

Certificat : le format d'export contient des données en base64 (.pem) ou des données binaires (.der). Le fichier exporté contient le certificat du porteur mais également les certificats des autorités présentes dans la chaîne de confiance de ce certificat.

Identité : l'identité, puisqu'elle contient une clé privée, est sensible et son export doit être protégé par un mot de passe, lequel permet de chiffrer la clé privée qu'il contient. L'identité est pour rappel constituée de la clé privée du porteur, de son certificat (qui contient sa clé publique), et des certificats de la chaîne de confiance. Le fichier d'export est un container .pem ou un container PKCS#12 (ou .p12).

Document 1 : Rappels et vocabulaire

Infrastructure à clés publiques ou PKI (Public Key Infrastructure)

Infrastructure qui héberge les informations publiques (annuaire, CRL) et qui permet d'accéder aux certificats de l'organisation, d'effectuer un renouvellement de certificat, ou de le révoquer.

Un certificat peut contenir du texte (extensions .pem, .crt) ou des données binaires directement (extensions .cer, .der).

La validité du certificat est remise en cause :

- à l'expiration de ce dernier (limitation dans le temps) ;
- à l'expiration de la CA ;
- en cas de perte ou de vol de la clé privée du propriétaire ;
- en cas de départ du propriétaire de la société.

Liste des certificats révoqués

La CRL est un fichier signé par la CA, qui liste les numéros de série des certificats révoqués avant leur expiration. Cette liste doit être accessible publiquement pour permettre aux utilisateurs de s'assurer que les identités qui leur sont présentées sont encore valides.

Stockage des identités numériques par la CA

Lorsque la CA génère les bi-clés, il est simple de contrôler la robustesse des clés et de les sauvegarder, mais cela nécessite la mise en place d'une procédure sécurisée pour délivrer son identité à un utilisateur final. Il existe pour cela un container protégé standardisé nommé PKCS#12 qui contient traditionnellement : [clé privée du porteur + certificat du porteur (contenant sa clé publique) + certificat de la CA signataire].

Document 2 : Fonctionnalités de la PKI de Stormshield

Authentification d'utilisateurs

1. L'utilisateur mobile, ou l'administrateur de l'interface web, souhaitant s'authentifier auprès du firewall présente son certificat utilisateur, soit par son navigateur web, soit par son client VPN IPsec,

2. Le firewall vérifie la validité du certificat et contrôle l'identité de l'utilisateur sur le serveur LDAP,

3. Les politiques d'accès attachées à cet utilisateur peuvent alors lui être appliquées, pour permettre l'accès aux ressources réseau internes.

Authentification de serveurs (et / ou de clients)

1. Le serveur, lors de l'initialisation d'une session, présente son certificat serveur au client, lequel vérifie sa validité,

2. Éventuellement, le client présente son certificat client au serveur, lequel vérifie sa validité. Lorsque cette étape est présente, il s'agit d'une session avec authentification mutuelle (c'est le cas par exemple d'une session TCP/TLS entre le firewall client et le serveur Syslog Stormshield Visibility Center),

3. Après l'authentification, le client et le serveur négocient une clé de session.

Authentification de passerelles IPSec

1. Lors de la phase d'établissement du tunnel, le firewall qui initie le tunnel (Initiator) présente son certificat à la passerelle distante, laquelle vérifie sa validité,

2. Le firewall qui répond (Responder) présente son certificat à la passerelle distante, laquelle vérifie sa validité,

3. Outre les vérifications effectuées sur la validité des certificats présentés (intégrité, signature numérique, période de validité, etc.), le certificat de l'autorité de certification ayant signé le certificat de la passerelle distante doit appartenir au groupe de confiance de CA, 'est-à-dire aux autorités de certification acceptées dans la politique VPN Ipsec,

4. La vérification de l'identité de la passerelle distante permet de garantir que le tunnel est monté avec la passerelle identifiée par le certificat, ce point optionnel ne peut être défini qu'en CLI.