1. installation du service DNS

1.1. Installation du rôle DNS

- Ouvrez une session sur votre serveur Windows Core.
- Utilisez PowerShell pour installer le rôle DNS. Exécutez la commande suivante :

```
Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools
```

1.2. Configuration du service DNS

Après l'installation, vous pouvez configurer le service DNS à l'aide de PowerShell ou de l'outil de gestion DNS distant.

- Pour configurer une zone de recherche directe, utilisez la commande :

```
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "example.com" -ZoneFile "example.com.dns"
```

- Pour ajouter un enregistrement A, utilisez la commande :

```
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "www" -ZoneName "example.com" -IPv4Address "192.168.1.1"
```

- Ajouter une zone de recherche inverse

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "192.168.1.0/24" -ZoneFile "1.168.192.in-addr.arpa.dns"
```

- Ajouter un enregistrement PTR

```
Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name "100" -ZoneName "1.168.192.in-addr.arpa" -PtrDomainName
"www.exemple.local"
```

- Vérification de la configuration :

Utilisez la commande nslookup pour vérifier que le serveur DNS répond correctement aux requêtes. Vous pouvez également utiliser la commande Resolve-DnsName pour tester la résolution de noms.

1.3. Configuration du pare-feu

Assurez-vous que le pare-feu Windows autorise le trafic DNS (port 53).

Utilisez la commande suivante pour autoriser le trafic DNS entrant :

```
New-NetFirewallRule -Name "DNS-In" -DisplayName "Allow DNS Inbound" -Protocol UDP -LocalPort 53 -Action
Allow

# Autoriser le trafic DNS entrant sur le port 53
New-NetFirewallRule -Name "DNS-in" -DisplayName "Autoriser DNS Inbound" -Direction Inbound -Protocol UDP
-LocalPort 53 -Action Allow
New-NetFirewallRule -Name "DNS-in" -DisplayName "Autoriser DNS Inbound" -Direction Inbound -Protocol TCP
-LocalPort 53 -Action Allow

# Autoriser le trafic DNS sortant sur le port 53
New-NetFirewallRule  -Name "DNS-out" -DisplayName "Autoriser DNS Outbound" -Direction Outbound -Protocol
UDP -LocalPort 53 -Action Allow
New-NetFirewallRule  -Name "DNS-out" -DisplayName "Autoriser DNS Outbound" -Direction Outbound -Protocol
TCP -LocalPort 53 -Action Allow
```

1.4. Serveur Core Windows Server

- Serveur Core Windows Server

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/windowscore/dns?rev=1731446909

Last update: **2024/11/12 21:28**