


(Pour information) GLPI - configurer l'API REST

Liens :

- <https://docs.ametys.org/fr/plugins/glpi/v1/manuel-d-administration.html>
- <https://tic.gal/en/how-to-setup-glpi-api/>

Activation de l'API REST

- se rendre dans le menu **Configuration > Générale** et choisir la rubrique **API** ;
- Choisir **Activez l'API REST** ;
- Cochez **Activez la connexion avec un jeton externe** ;
- Cliquez sur **Sauvegardez**.




The screenshot shows the GLPI configuration interface in a browser window. The URL is `192.168.1.161/glpi/front/config.form.php`. The navigation menu is at the top, with 'Configuration' highlighted. The left sidebar shows 'Configuration générale' selected, and 'Générale' is highlighted. The main content area is titled 'API' and contains the following settings:

- URL de l'API: `http://localhost/glpi/apirest.php/`
- Activer l'API Rest: Oui
- Documentation en ligne de l'API: [link]
- Authentification section:
 - Activer la connexion avec identifiants: Non
 - Activer la connexion avec un jeton externe: Oui
- Sauvegarder button
- Ajouter un client de l'API button
- Search and filter controls: 'Éléments visualisés' dropdown, 'contient' dropdown, 'Rechercher' button, 'règle' and 'groupe' buttons.
- Affichage (nombre d'éléments): 20
- Page courante en PDF paysage dropdown
- Actions dropdown
- Client list table with columns: Nom, full access from localhost

Ajouter un client API

Par défaut, l'API GLPI autorise uniquement les accès depuis le serveur lui même : **full access from localhost**



Il est donc nécessaire de **créer un client d'API** :

- en indiquant la **plage d'adresses IP** autorisées à accéder à l'API ;
- en générant un **jeton d'application (app_token)**.

Retour Activité A8

- [A8 - La gestion des configurations avec GLPI](#)

From:
[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:
[/doku.php/si7/configuration/glpi_configapiglpi?rev=1614623958](#)

Last update: **2021/03/01 19:39**

