

# (Pour information) GLPI - configurer l'API REST

Liens :

- <https://docs.ametys.org/fr/plugins/glpi/v1/manuel-d-administration.html>
- <https://tic.gal/en/how-to-setup-glpi-api/>

## Activation de l'API REST

- se rendre dans le menu **Configuration > Générale** et choisir la rubrique **API** ;
- Choisir **Activez l'API REST** ;
- Cochez **Activez la connexion avec un jeton externe** ;
- Cliquez sur **Sauvegardez**.


The screenshot shows the GLPI Configuration interface. The 'Configuration' menu is highlighted in red, and the 'Générale' sub-menu is also highlighted. The 'API' section is active, showing the following settings:

- URL de l'API:
- Activer l'API Rest:  Oui
- Documentation en ligne de l'API:
- Activer la connexion avec identifiants:  Non
- Activer la connexion avec un jeton externe:  Oui

A 'Sauvegarder' button is visible below the 'Activer la connexion avec un jeton externe' setting. Below the configuration form, there is a section for 'Ajouter un client de l'API' with a search bar and a list of API clients. The list shows two entries: 'Nom' and 'full access from localhost'.

## Ajouter un client API

Par défaut, l'API GLPI autorise uniquement les accès depuis le serveur lui-même : **full access from localhost**



Il est donc nécessaire de **créer un client d'API** :

- en indiquant la **plage d'adresses IP** autorisées à accéder à l'API ;
- en générant un **jeton d'application (app\_token)**.

Pour créer un nouveau client d'API :

- se rendre dans le menu **Configuration > Générale** et choisir la rubrique **API** ;
- Cliquez sur le bouton **Ajouter un client de l'API** :

### Retour Activité A8

- [A8 - La gestion des configurations avec GLPI](#)

From:  
/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:  
[/doku.php/si7/configuration/glpi\\_configapiglpi?rev=1614624108](https://doku.php/si7/configuration/glpi_configapiglpi?rev=1614624108)

Last update: 2021/03/01 19:41

