1. Installation de Windows Server 2019


1.1. Configuration matérielle

Configuration minimale :

- **RAM** : 2048 Mo
- **Espace disque** : 50 GO
- Associez le fichier ISO au lecteur de CD-ROM


1.2. Lancemement de l'installation

- Saisissez la clé du produit
- Choisissez la version avec interface graphique



- Vous avez à choisir la partition d'installation de l'OS

L'étape suivante concerne le partitionnement du disque. Si le pilote du contrôleur RAID n'est pas connu de Windows, aucun espace de stockage n'est proposé. Vous pouvez alors indiquer un pilote spécifique en cliquant sur « charger un pilote ».



.


1.3. 1er redémarrage

Lors du premier démarrage, choisissez un mot de passe pour l'administrateur en respectant des critères de complexité :


- au moins 6 caractères
- faire partie de 3 des 4 catégories suivantes : caractères minuscules, caractères majuscules, nombres, ponctuation.

Si vous installez Windows Server 2008R2 dans une machine virtuelle, ouvrez une session et installer les additions invités.


Vous êtes invité à suivre l'assistant ci-dessous pour vérifier ou réaliser les configurations nécessaires :



Cet écran se poursuit :




Lors de l'installation, Windows a généré un nom aléatoire. Vous allez définir un nom significatif et pertinent pour votre serveur. Limitez-vous aux caractères alphanumériques non accentués et aux tirets, le tout sur 15 caractères au maximum et commençant par une lettre :



Vérifiez que l'horloge est à jour automatiquement via un serveur de temps (NTP) et d'activer les mises à jour.

1.4. Configuration réseau

Un serveur doit avoir une configuration IP statique ou bien une configuration IP dynamique avec une réservation d'adresse auprès du serveur DHCP du réseau :



From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/ad/configserveur/install2019?rev=1575968124

Last update: **2019/12/10 08:55**