

Création d'un conteneur LXC

Choix du modèle

La création d'un conteneur ne peut se faire qu'à partir d'un modèle disponible dans un stockage du serveur:

Si nécessaire, téléchargez au préalable un modèle de conteneur LXC :

- [Télécharger un modèle de conteneur LXC](#)

Démarche pour visualiser les modèles disponibles :

- à partir de la vue Serveurs développer la branche **NFS-NAS**
- dans le panneau central sélectionner l'onglet **Contenu** ce qui permet de visualiser les modèles actuellement disponibles

- Pour télécharger un nouveau modèle, cliquez sur le bouton **Template** et choisissez le modèle voulu :
- Attendez la fin du téléchargement :

Création du conteneur

Depuis la vue Serveur cliquer en haut et à droite sur le bouton **Créer CT** :



- précisez le **nom de votre VM** en la **préfixant de votre nom** de famille,
- indiquer le **pool de ressource** à utiliser,
- définissez le **mot de passe du compte root** * vous pouvez aussi renseigner votre **clé publique SSH**.
 - * choisissez le modèle à utiliser :
 - * puis la taille du disque ,
 - * le nombre de processeur,
 - * la quantité de RAM,
 - * la configuration réseau (ici DHCP) en indiquant le bon VLAN dans champ **Pont** :

Créer: Conteneur LXC

Général Modèle Disque Root CPU Mémoire **Réseau** DNS Confirmation

Nom:	<input type="text" value="eth0"/>	IPv4:	<input type="radio"/> Statique <input checked="" type="radio"/> DHCP
Adresse MAC:	<input type="text" value="auto"/>	IPv4/CIDR:	<input type="text"/>
Pont:	<input type="text" value="vibr"/>	Passerelle (IPv4):	<input type="text"/>
Tag VLAN:	<input type="text" value="no VLAN"/>	IPv6:	<input checked="" type="radio"/> Statique <input type="radio"/> DHCP <input type="radio"/> SLAAC
Limite de débit (MB/s):	<input type="text" value="unlimited"/>	IPv6/CIDR:	<input type="text"/>
Parefeu:	<input type="checkbox"/>	Passerelle (IPv6):	<input type="text"/>

 Advanced

- * le DNS : ne rien mettre
- * le récapitulatif
- * et la création du conteneur LXC
- * Le conteneur apparaît dans l'arborescence du serveur sur la partie gauche. En cliquant sur le conteneur, l'écran de droite affiche un résumé de son statut. La VM est pour l'instant arrêtée.
- * cliquez sur démarrer pour lancer la VM * le menu Console permet d'avoir la console :

Le compte à utiliser pour ouvrir une session est le compte **root** avec le mot de passe défini lors de la création de conteneur.

Pour changer le mot de passe du compte utilisez la commande suivante :

```
# passwd
```

===== Retour accueil Proxmox ===== * [Proxmox](#)

From:
[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:
[/doku.php/reseau/cloud/proxmox/lxc?rev=1746364816](#)

Last update: 2025/05/04 15:20

