

Activité : Installation de Docker sur un OS Windows

Présentation

L'installation de Docker dans un environnement nécessite l'utilisation de Windows Subsystem for Linux (WSL).

Présentation de WSL : [Installer Windows Subsystem for Linux \(WSL\) pour Windows 10](#)

Ressources WSL : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/>

Installation de WSL

WSL utilise la solution de virtualisation Hyper-V de Microsoft et nécessite que la virtualisation matérielle soit activée au niveau de l'ordinateur.

Vérification de l'activation de la virtualisation matérielle :

- Lancez une invite de commande ou une fenêtre Windows PowerShell.
- Entrez la commande `systeminfo.exe`

```
systeminfo.exe
```

- Vérifiez que la virtualisation est activée dans le microprogramme, ce qui est indiqué par Oui. `<code shell> Configuration requise pour Hyper-V: Extensions de mode du moniteur d'ordinateur virtuel : Oui Virtualisation activée dans le microprogramme : Oui Traduction d'adresse de second niveau : Oui Prévention de l'exécution des données disponible : Oui </code>`
<https://www.malekal.com/bcdedit-modifier-demarrage-windows/>

Installation de la fonctionnalité WSL2

La commande d'installation active les fonctionnalités nécessaires pour exécuter WSL et installe par défaut la distribution Ubuntu de Linux.

- Lancez PowerShell en tant qu'administrateur
- Tapez la commande suivante : `<code powershell> PS > wsl -install` Installation en cours : Plateforme de machine virtuelle Plateforme de machine virtuelle a été installé. Installation en cours : Sous-système Windows pour Linux Sous-système Windows pour Linux a été installé. Installation en cours : Sous-système Windows pour Linux Sous-système Windows pour Linux a été installé. Installation en cours : Ubuntu Ubuntu a été installé. L'opération demandée est réussie. Les modifications ne seront pas effectives avant que le système ne soit réamorcé.

```
</code>
```

Retour Accueil Docker

- [Docker](#)

From:
[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:
[/doku.php/reseau/docker/installationdockerwindows?rev=1676917907](https://doku.php/reseau/docker/installationdockerwindows?rev=1676917907)

Last update: **2023/02/20 19:31**

